

# Vektorrechnung/Geometrie-Basics

## Lineare Abhängigkeit

- Zwei Vektoren sind linear Abhängig, wenn sie parallel zueinander sind.  
Prüfen auf Parallelität zweier Vektoren:
  - Lineares Gleichungssystem aufstellen:  $\vec{v}_1 = k \cdot \vec{v}_2$   
Wenn es für k eine Lösung gibt sind die Vektoren parallel/linear abhängig.
- Drei Vektoren sind linear Abhängig, wenn sie in einer Ebene liegen/koplanar sind.  
Prüfen, ob drei Vektoren in einer Ebene liegen:
  - Wenn  $\lambda \cdot \vec{v}_1 + \mu \cdot \vec{v}_2 + \nu \cdot \vec{v}_3 = \vec{0}$  nur für  $\lambda = \mu = \nu = 0$  lösbar ist, sind die Vektoren linear unabhängig.
  - Wenn das Spatprodukt der drei Vektoren 0 ist, dann liegen sie in einer Ebene/sind linear abhängig.

## Skalarprodukt

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist eine Zahl:  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$

Wenn das Skalarprodukt 0 ergibt, stehen die Vektoren senkrecht aufeinander/sind orthogonal.

## Betrag/Länge eines Vektors

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

## Normierter Vektor/Einheitsvektor

Ein normierter Vektor ist ein Vektor mit der Länge 1.

Normierung eines Vektors:  $\vec{n} = \vec{a} \cdot \frac{1}{|\vec{a}|} = \vec{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$

## Kreuzprodukt/Vektorprodukt

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren ist der Vektor, der senkrecht zu diesen Vektoren steht (also wieder ein

$$\text{Vektor): } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}$$

## Spatprodukt

Das Spatprodukt ist das Skalarprodukt aus dem Kreuzprodukt zweier Vektoren und einem dritten Vektor:  
 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

Berechnung mit Determinante:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \cdot b_2 \cdot c_3 + b_1 \cdot c_2 \cdot a_3 + c_1 \cdot a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \cdot c_1 - b_3 \cdot c_2 \cdot a_1 - c_3 \cdot a_2 \cdot b_1$$

Volumenberechnung:  $V_{\text{Spat}} = |(\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}))|$ ;  $V_{\text{Tetraeder}} = \frac{1}{6} \cdot |(\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}))|$ ;  $V_{\text{Prisma}} = \frac{1}{2} \cdot |(\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}))|$

## Winkel zwischen zwei Vektoren

$$\arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right)$$

## Schreibweisen für Geraden

Punkt-Richtungsform:  $g: \vec{x} = \vec{a} + \lambda \cdot \vec{u}$   $\lambda \in \mathbb{R}$

## Schreibweisen für Ebenen

Punkt-Richtungsform:  $E: \vec{x} = \vec{a} + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$   $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Normalenform:  $E: \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$ ;  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$  (Normalenvektor)

Koordinatenform:  $E: ax_1 + bx_2 + cx_3 + d = 0$ ;  $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  (Normalenvektor)

### Spurpunkte von Geraden

Spurpunkte sind die Schnittpunkte einer Geraden mit den Koordinatenebenen.

Zur Berechnung der Spurpunkte mit z. B. der  $x_1x_2$ -Ebene muss  $x_3$  null gesetzt werden.

### Untersuchen der Lagebeziehung zwischen Ebene und Gerade

Lineares Gleichungssystem aufstellen:  $g = E$

Order: Liegt Ebene in Koordinatenform vor, kann g in E eingesetzt werden.

- Es gibt eine Lösung: g und E schneiden sich (Schnittpunkt kann durch Einsetzen von  $\lambda$  in g bestimmt werden)
- Es gibt keine Lösung: g ist parallel zu E
- Es gibt unendlich viele Lösungen: g liegt in E

Bestimmen des Schnittwinkels:  $\arcsin\left(\frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|}\right)$

### Senkrechte Projektion einer Geraden in einer Ebene und Spiegelung einer Geraden an einer Ebene

- Berechnung des Schnittpunktes S zwischen Gerade und Ebene
- Berechnung des Lotes auf E durch Punkt auf Geraden
- Berechnung des Lotfußpunktes  $P_L$  (Schnittpunkt zwischen Lot und Ebene)
- Berechnung des Spiegelpunktes  $P_S$ :  $\vec{OP}_S = \vec{OP} + 2 \cdot \vec{PP}_L$

Senkrechte Projektion kann nun berechnet werden:  $\vec{g}: \vec{x} = \vec{OS} + \lambda \cdot \vec{P}_L S \quad \lambda \in \mathbb{R}$

Spiegelgerade kann nun berechnet werden:  $g': \vec{x} = \vec{OP}_S + \mu \cdot \vec{P}_S S \quad \mu \in \mathbb{R}$

### Lage von Ebenen im Koordinatensystem

- Ursprungsebene:  $d = 0$ , z. B.:  $E: ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ ;  $(0; 0; 0) \in E$
- Parallel zur Koordinatenachse: a, b, c oder d = 0, z. B.:  $E: bx_2 + cx_3 + d = 0$ ;  $E \parallel x_1$  - Achse
- Parallel zur Koordinatenebene: a und b bzw. a und c bzw. b und c sind null, z. B.:  $E: cx_3 + d = 0$ ;  $E \parallel x_1x_2$  - Ebene

### Untersuchen der Lagebeziehung zwischen zwei Ebenen

- Ebenen sind parallel:  $\vec{n}_{E_1} \parallel \vec{n}_{E_2}$
- Ebenen sind identisch:  $E_1 = k \cdot E_2$
- Ebenen schneiden sich:
  - Beide Ebenen sind in Koordinatenform: Gleichsetzen, unterbestimmtes Gleichungssystem lösen, indem eine Koordinate auf Parameter festgelegt wird
  - Eine Ebene ist in Koordinatenform, eine in Parameterform: Ebene in Parameterform kann in Ebene in Koordinatenform eingesetzt werden, Gleichung nach einem Parameter auflösen, Ergebnis kann in Ebenengleichung eingesetzt werden
  - Beide Ebenen sind in Parameterform: Gleichsetzen der Ebenen, Gleichungssystem lösen, Ergebnis kann in Ebenengleichung eingesetzt werden

Berechnung des Schnittwinkels:  $\arccos\left(\frac{|\vec{n}_{E_1} \cdot \vec{n}_{E_2}|}{|\vec{n}_{E_1}| \cdot |\vec{n}_{E_2}|}\right)$

### Abstand zwischen Gerade und Punkt

- Berechnung über Lotfußpunkt, der durch Aufstellen einer Hilfsebene mit dem Richtungsvektor der Geraden als Normalenvektor durch den Punkt und Schneiden dieser mit der Gerade ermittelt werden kann.
- $d = \frac{|(\vec{AP} \times \vec{u})|}{|\vec{u}|}$